

## فصل سوم

### عناصر و خواص تناوبی


هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- ویژگی‌های گروهی عناصر را بیان کند.
- ۲- درباره‌ی خواص و کاربرد عنصر هیدروژن توضیح دهد.
- ۳- خواص فلزهای قلیایی، قلیایی خاکی و عناصر واسطه را شرح دهد.
- ۴- خواص و کاربرد عناصر واسطه را بداند.
- ۵- انواع شعاع اتمی را نام ببرد.
- ۶- تغییرات شعاع اتمی را در جدول تناوبی توضیح دهد.
- ۷- درباره‌ی شعاع یونی توضیح دهد.
- ۸- ارزی یونش را در اتم‌ها بیان کند.
- ۹- مفهوم الکترونگاتیوی اتم را بیان کند.

### مقدمه

در گذشته‌های دور کیمیاگران هر یک از عناصر و مواد گوناگون را به صورتی متفاوت می‌نوشتند و نام‌گذاری می‌کردند. ولی امروزه ما تنها برخی از آن نام‌گذاری‌ها را به کار می‌بریم. سبب نام‌گذاری برخی از آن عناصر و ترکیبات برای ما معلوم است ولی سبب نام‌گذاری برخی را هم نمی‌دانیم. آن‌چه معلوم است این است که نام برخی از آن‌ها از نام شخصی که کشف‌شان کرده گرفته شده است. برای نمونه عنصر کوریم به افتخار ماری کوری و پیرکوری انتخاب شده است. هم‌چنین نمک گلوبر (سدیم سولفات) از نام جی. آر. گلوبر<sup>۱</sup> گرفته شده است. نام برخی دیگر از نام مکانی که آن عنصر یا ترکیب در آنجا کشف شده گرفته شده است. برای مثال، نام هافنیم، از هافنیا گرفته شده است که نام قدیمی کپنهاک در دانمارک است. نام برخی دیگر از نام بلوری که برای نخستین بار از آن به دست آمده‌اند

نام‌گذاری شده‌اند. مثل لیتیم، تنگستن (ولفرام) و بور که از روی کانی‌های خود نام‌گذاری شده‌اند. در برخی موارد نام عنصر یا ترکیب براساس یکی از ویژگی‌های آن انتخاب شده است. برای نمونه عنصر پروتاکیتیم با عدد اتمی ۹۱ (که در لغت به معنی اکتینیم اولیه است) خود به خود تجزیه و به عنصر دیگری به نام اکتینیم با عدد اتمی ۸۹ تبدیل می‌شود. در نمودار ۳-۱ روند کشف عناصر از قرن هفدهم تاکنون آمده است.



نمودار ۳-۱—روند کشف عناصر از قرن هفدهم تاکنون

نخستین بار برزلیوس<sup>۱</sup> داشمند سوئی پیش‌نهاد کرد که حرف اول نام عناصر، به عنوان نماد آن‌ها به کار رود. برای نمونه، عنصر اکسیزن با نماد O و هیدروژن با نماد H نشان داده می‌شود. در مواردی هم که نام دو یا چند عنصر با یک حرف آغاز می‌شود حرف دوم و یا حرف دیگری از نام آن عنصر را نیز به حرف اول می‌افزایند. برای مثال استرانسیم را با Sr و سلنیم را با Se نشان می‌دهند. باید توجه داشت که در نوشتن نماد این عناصر حرف اول با حرف بزرگ و حرف بعدی با حرف کوچک لاتین نوشته می‌شود. برای عناصر  $10^{\circ}$  به بعد از یک نماد سه حرفی استفاده می‌شود.

۱- برسلیوس (برزلیوس Brezlius شیمی‌دان سوئی (۱۸۴۸-۱۷۷۹ م)

## ۱-۳- خواص تناوبی

آیا می دانید که چگونه می توان دو عضو یک خانواده را بدون آگاهی از رابطه خانوادگی آنها شناسایی کرد؟ ممکن است نخست به دنبال ویژگی های ظاهری مشترکی در آنها بگردید یا طرز رفتار آن دو، شما را به وجود واستگی خانوادگی آنها را همایی کند. بنابراین، ویژگی های ظاهری و رفتاری تا حدودی می تواند واستگی افراد را به یک دیگر تعیین کند. این مثال در مورد عناصر نیز درست است، یعنی آن هایی که اعضای یک خانواده از جدول تناوبی عناصر به شمار می آیند ویژگی های ساختاری و رفتاری مشترکی دارند.

جدول ۳-۱، متداول ترین شکل جدول تناوبی است که در حال حاضر توسط شیمی دانها مورد استفاده قرار می گیرد. این جدول بر قانون تناوبی عناصر استوار است. طبق این قانون هرگاه عناصر را بر حسب افزایش عدد اتمی در کنار یک دیگر قرار دهیم خواص فیزیکی و شیمیایی آنها به صورت تناوبی تکرار می شود.

### ۱-۳- استفاده از جدول تناوبی عناصر برای تعیین آرایش الکترونی آنها: شاید مهم ترین نکته در جدول تناوبی تشابه آرایش الکترونی عناصر یک خانواده در بسیاری از گروه های این جدول باشد. رفتار شیمیایی هر عنصر به وسیله آرایش الکترونی آن تعیین می شود. بنابراین، با نگاهی به جدول تناوبی متوجه می شویم که خواص شیمیایی عناصر مهم گروه به این دلیل مشابه اند که آرایش الکترونی آنها مشابه یک دیگر است. در بخش های بعدی بیشتر به این موضوع می پردازیم.

## ۲-۳- ویژگی های گروهی عناصر

در حدود ۹۱ عنصر از جدول تناوبی در طبیعت یافت می شوند. این عناصر را به چهار دسته تقسیم می کنند : فلزها، نافلزها، شبیه فلزها و گازهای نادر یا نجیب. بیش از ۸۰ درصد این عناصر فلزند. رسانایی خوب گرما و الکتریسیته، دارابودن سطح برآق، قابلیت چکش خواری و شکل پذیری از جمله خواص ویژگی های مشترک همه فلزهای است. نافلزها به طور معمول رساناهای خوبی برای گرما و برق نیستند و برخلاف فلزها شکننده اند و قابلیت چکش خواری و مفتوح شدن ندارند و عموماً فاقد سطوح برآق اند. بسیاری از نافلزها در فشار  $1\text{ atm}$  و دمای اتاق گاز هستند. اگر یک عنصر را نتوان جزو فلزها یا نافلزها طبقه بندی کرد آن را جزو شبیه فلزها قرار می دهیم. این عناصر برخی خواص فلزها و نافلزها را دارند. یک مثال خوب از شبیه فلزها عنصر سیلیسیم است که هم درخسان و هم شکننده است. هر چند خاصیت رسانایی گرمایی و الکتریکی خوبی ندارد.

در ادامه به بررسی ویژگی های بر جسته هی دروزن، گروه فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی، فلزهای واسطه، اکتینیدها، لاتانیدها، هالورزن ها و گازهای نجیب می پردازیم.

**جدول ١-٣- جدول تناوبی عناصر**

H هیدروژن  
١

H هیدروژن  
١  
نماد شیمیایی  
عدد انشقاقی  
لام عاضر

١	Li	Be	C	N	O	F	Ne
٢	Na	Mg	Si	P	S	Cl	Ar
H	لائچم	برطان	کربو	نیتروژن	اکسیژن	فلور	هليوم
١	هیدروژن	٤	٦	٧	٨	٩	١
Y	لائچم	برطان	کربو	نیتروژن	اکسیژن	فلور	هليوم
٢	هیدروژن	٤	٦	٧	٨	٩	١
٣	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn
٤	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc
٥	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re
٦	Fr	Ra	Ac	Dy	Sg	Bh	Mt

**حالات فیزیکی در مدلی آفاق**

١	He	B	C	N	O	F	Ne
٢	Li	Be	Si	P	S	Cl	Ar
H	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
١	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
H	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٢	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٣	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٤	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٥	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٦	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٧	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١
٨	هیدروژن ١	بخار	کربو ۵	نیتروژن ۷	اکسیژن ٨	فلور ٩	هليوم ١

٩	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
١٠	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

**ناظر**  
**مشخصه قابل**  
**ظرف**

**۱-۲-۳- هیدروژن، یک خانواده‌ی تک‌عنصری: هیدروژن عنصری است که در جدول تناوبی یکه و تنهاست و فراوان‌ترین عنصر جهان نیز به شمار می‌رود. این عنصر از آن جهت در یک خانواده‌ی جداگانه قرار می‌گیرد که به لحاظ شیمیایی به عناصر دیگر شباهت ندارد. وجود یک الکترون در اطراف هسته‌ی این اتم، که تنها از یک پروتون تشکیل شده است، سبب می‌شود که این عنصر به آسانی با بیش‌تر عناصر از جمله با اکسیژن واکنش دهد. به دلیل واکنش پذیری زیاد هیدروژن با عناصر گوناگون، آن را نمی‌توان به حالت آزاد در طبیعت یافت، درصورتی که ترکیب‌های آن به فراوانی یافت می‌شوند. آب فراوان‌ترین ترکیب هیدروژن است. هم چنین، این عنصر همراه با کربن و اکسیژن، چربی‌ها، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها را می‌سازد. مهم‌ترین کاربرد صنعتی هیدروژن واکشن آن با نیتروژن و تولید آمونیاک است. مقدار زیادی از آمونیاک در تهیه‌ی کودهای شیمیایی مصرف می‌شود.**

**۲-۳- گروه اول - فلزهای قلیایی:** فهرست عناصر این گروه از جدول تناوبی را در جدول ۲-۳ مشاهده می‌کنید. این عناصرها همگی فلزهای نرم و بسیار واکنش پذیرند. این فلزها آن چنان نرم‌اند که با چاقو بریده می‌شوند و سطح برآق آن‌ها به سرعت با اکسیژن هوا وارد واکنش می‌شود و تیره می‌گردد. در آزمایشگاه معمولاً این فلزها را زیر نفت نگه‌داری می‌کنند تا از تماس مستقیم با اکسیژن هوا و رطوبت در امان باشند. زیرا، فلزهای قلیایی حتی با آب سرد به شدت واکنش می‌دهند (شکل ۱-۳).



شکل ۱-۳- فلزهای قلیایی را به سبب واکنش پذیری بالایی که با آب و هوا دارد، در زیر نفت نگاه می‌دارند.

## جدول ۳-۳ عناصر قلیایی خاکی

Be	بریلیم
Mg	منیزیم
Ca	کلسیم
Sr	استرئاتسیم
Ba	باریم
Ra	رادیوم

۳-۲-۳- گروه دوم - فلزهای قلیایی خاکی: در این گروه فلزهایی جای دارند که نسبت به گروه فلزهای قلیایی سخت‌تر، چگال‌تر و محکم‌ترند و دمای ذوب آن‌ها نیز بیش‌تر است. در جدول ۳-۳ با عناصر این گروه آشنا می‌شوید. کلیه‌ی فلزهای قلیایی خاکی واکنش‌پذیرند اما واکنش‌پذیری شیمیایی آن‌ها به اندازه‌ی عناصر گروه اول نیست.

فلز منیزیم را در نظر بگیرید. اگر سطح فلز منیزیم در مجاورت هوا قرار گیرد این فلز با اکسیژن وارد واکنش می‌شود و منیزیم اکسید را تشکیل می‌دهد. منیزیم اکسید مانند یک لایه‌ی چسبنده‌ی محافظه عمل می‌کند و بقیه‌ی منیزیم را در برابر عوامل خورنده مصون نگاه می‌دارد. هم‌چنین، منیزیم از جمله فلزهای سبک و مقاوم است و به این دلیل از آلیاژهای آن با آلومینیم در ساخت بدنه‌ی هواپیماها و موشک‌ها استفاده می‌شود.

منیزیم عنصری با عدد اتمی ۱۲، وزن اتمی  $\frac{24}{3}$ ، دمای ذوب  $648/8^{\circ}\text{C}$ ، دمای جوش  $1090^{\circ}\text{C}$  و چگالی  $1/74\text{ g/cm}^3$  است. مهم‌ترین سنگ‌های معدنی حاوی منیزیم، دولومیت با فرمول  $\text{Ca}_3\text{MgCO}_6$  (Ca.Mg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), کارنالیت  $\text{KMgCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ، منیزیت  $\text{MgCO}_3$  و ... است.

منیزیم رنگ سفید نقره‌ای دارد و بسیار سبک است. پس از احتراق در هوا می‌سوزد، به آرامی با هوای مرطوب ترکیب می‌شود و پوششی از اکسید آن را فرا می‌گیرد. مصارف منیزیم در شیشه، سرامیک، پرکننده‌ها، کاتالیزورها، مواد نسوز، سیمان و غیر آن‌هاست. تولید جهانی منیزیم در سال ۱۹۷۹ میلادی (به جز کشورهای بلوک شرق)  $21 \times 10^6$  هزار تن بوده است.

مشهورترین فلز قلیایی خاکی، کلسیم است. کلسیم عنصری با عدد اتمی ۲۰، وزن اتمی  $40/08$ ، دمای ذوب  $839^{\circ}\text{C}$ ، دمای جوش  $1484^{\circ}\text{C}$  و چگالی  $1/54\text{ g/cm}^3$  است. ترکیب‌های کلسیم در طبیعت به صورت کلسیت، دولومیت، سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ مرمر، زیپس و سیلیکات‌ها (فلدسپارهای گوناگون نظیر آنورتیت) پراکنده‌اند.

کلسیم بهشدت با آب ترکیب می‌گردد و با اکسیژن و هالوژن‌ها نیز وارد واکنش می‌شود. کلسیم اکسید یکی از مهم‌ترین مواد اولیه‌ی صنایع شیمیایی است. یون‌های  $\text{Ca}^{2+}$  در سیستم‌های زیست‌شناسخی اهمیت دارند.

## جدول ۳-۳ عناصر قلیایی خاکی

Be	بریلیم
Mg	منیزیم
Ca	کلسیم
Sr	استرالسیم
Ba	باریم
Ra	رادیوم

۳-۲-۳- گروه دوم - فلزهای قلیایی خاکی: در این گروه فلزهایی جای دارند که نسبت به گروه فلزهای قلیایی سخت‌تر، چگال‌تر و محکم‌ترند و دمای ذوب آن‌ها نیز بیش‌تر است. در جدول ۳-۳ با عناصر این گروه آشنا می‌شوید. کلیه‌ی فلزهای قلیایی خاکی واکنش‌پذیرند اما واکنش‌پذیری شیمیایی آن‌ها به اندازه‌ی عناصر گروه اول نیست.

فلز منیزیم را در نظر بگیرید. اگر سطح فلز منیزیم در مجاورت هوا قرار گیرد این فلز با اکسیژن وارد واکنش می‌شود و منیزیم اکسید را تشکیل می‌دهد. منیزیم اکسید مانند یک لایه‌ی چسبنده‌ی محافظه عمل می‌کند و بقیه‌ی منیزیم را در برابر عوامل خورنده مصون نگاه می‌دارد. هم‌چنین، منیزیم از جمله فلزهای سبک و مقاوم است و به این دلیل از آلیاژهای آن با آلومینیم در ساخت بدنه‌ی هواپیماها و موشک‌ها استفاده می‌شود.

منیزیم عنصری با عدد اتمی ۱۲، وزن اتمی  $\frac{24}{3}$ ، دمای ذوب  $648/8^{\circ}\text{C}$  دمای جوش  $1090^{\circ}\text{C}$  و چگالی  $1/74\text{ g/cm}^3$  است. مهم‌ترین سنگ‌های معدنی حاوی منیزیم، دولومیت با فرمول  $\text{Ca}_3\text{MgCO}_6$  (Ca.Mg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>), کارنالیت  $\text{KMgCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ، منیزیت  $\text{MgCO}_3$  و ... است.

منیزیم رنگ سفید نقره‌ای دارد و بسیار سبک است. پس از احتراق در هوا می‌سوزد، به آرامی با هوای مرطوب ترکیب می‌شود و پوششی از اکسید آن را فرا می‌گیرد. مصارف منیزیم در شیشه، سرامیک، پرکننده‌ها، کاتالیزورها، مواد نسوز، سیمان و غیر آن‌هاست. تولید جهانی منیزیم در سال ۱۹۷۹ میلادی (به جز کشورهای بلوک شرق)  $21 \times 10^6$  هزار تن بوده است.

مشهورترین فلز قلیایی خاکی، کلسیم است. کلسیم عنصری با عدد اتمی ۲۰، وزن اتمی  $40/08$ ، دمای ذوب  $839^{\circ}\text{C}$ ، دمای جوش  $1484^{\circ}\text{C}$  و چگالی  $1/54\text{ g/cm}^3$  است. ترکیب‌های کلسیم در طبیعت به صورت کلسیت، دولومیت، سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ مرمر، زیپس و سیلیکات‌ها (فلدسپارهای گوناگون نظیر آنورتیت) پراکنده‌اند.

کلسیم بهشدت با آب ترکیب می‌گردد و با اکسیژن و هالوژن‌ها نیز وارد واکنش می‌شود. کلسیم اکسید یکی از مهم‌ترین مواد اولیه‌ی صنایع شیمیایی است. یون‌های  $\text{Ca}^{2+}$  در سیستم‌های زیست‌شناسخی اهمیت دارند.

کلسیم در تشکیل استخوان نقش مهمی دارد. کمبود نمک‌های کلسیم در رژیم غذایی به ویژه در دوره‌ی رشد استخوان‌ها، ممکن است سبب نرمی استخوان و شکستگی آن شود. شیر یک منبع مهم شناخته‌شده برای تأمین کلسیم مورد نیاز بدن است. در جدول ۳-۴ میزان نیاز گروه‌های مختلف سنی به کلسیم نشان داده شده است.

#### جدول ۳-۴- مقدار کلسیم لازم برای ساختن و حفظ جرم استخوان و برای جلوگیری از بروز بیماری

گروه سنی	مقدار بهینه‌ی نیاز روزانه به کلسیم mg
کودکان	۸۰۰
نوجوانان و جوانان	۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۵-۵۰	۸۰۰
۵۱-۶۵ مردان	۱۰۰۰
بالاتر از ۶۵	۱۵۰۰
۲۵-۵۰ زنان	۱۰۰۰
۵۱-۶۵ زنان باردار	۱۵۰۰
	۱۹۰۰

یکی از بیماری‌هایی که براثر اختلال در میزان کلسیم بدن به ویژه در نزد افراد سال‌خورده بروز می‌کند، بیماری پوکی استخوان است. در این بیماری که بیشتر در افراد بالای پنجاه سال دیده می‌شود، استخوان‌های بدن جرم خود را از دست می‌دهند و شکننده می‌شوند.

۳-۴- گروه‌های سوم تا دوازدهم - عناصر واسطه: این عناصر مانند گروه‌های اول و دوم جدول تناوبی همگی فلز هستند. اما واکنش پذیری شیمیایی آن‌ها کم‌تر است. این فلزها به جز جیوه، از فلزهای گروه‌های اول و دوم سخت‌تر، چگال‌تر و دیرزدوب‌ترند. با یک نگاه به عناصر واسطه‌ی جدول تناوبی، برخی از آن‌ها از جمله فلزهای آهن و روی را می‌شناسید. فلز روی یکی از سودمندترین فلزهای صنعتی است. مقادیر عظیمی از این فلز برای روی انود کردن آهن استفاده می‌شود. فلز روی در واکنش با اکسیژن واکنش پذیرتر از آهن است. بنابراین، پوشش‌دادن یک قطعه‌ی آهنی با فلز روی سبب می‌شود تا این فلز ضمن واکنش‌دادن با اکسیژن و تشکیل لایه‌ای چسبنده از روی اکسید، قطعه‌ی آهن را از اکسیدشدن محافظت کند.

تیتانیم عنصری با نماد اختصاری Ti از مهم‌ترین عناصر گروه چهارم با عدد اتمی ۲۲، وزن

اتمی ۴۷/۸۸، دمای ذوب C ۱۶۶°، دمای جوش C ۳۲۸۷ و چگالی  $4/5 \text{ g/cm}^3$  است. کانه‌های مهم آن عبارت‌اند از ایلمنیت،  $\text{FeTiO}_3$ ، روتایل و  $\text{TiO}_2$ . واکشن  $\text{TiCl}_4$  با Mg به تولید فلز تیتانیم منجر می‌شود.

$\text{TiO}_2$  به طور گسترش‌های به عنوان رنگدانه و کاتالیزور به مصرف می‌رسد. با مراجعه به جدول تناوبی عناصر، جدول ۱-۳، ملاحظه می‌شود که دو دسته از آن‌ها که عناصر واسطه‌ی داخلی نامیده می‌شوند، در زیر جدول جای داده شده‌اند تا به این ترتیب جدول شکل کوتاه‌تری پیدا کند. این دو دسته از عناصر، به ترتیب لاتانیدها و اکتینیدها نامیده می‌شوند.

شاید مشهورترین اکتینید، اورانیم باشد که از فروپاشی هسته‌ی آن انرژی لازم برای تولید برق در نیروگاه‌ها، زیردریایی‌ها و ناوهای هوایپما بر فراهم می‌شود.

**۳-۲-۵- بقیه‌ی عناصر گروه اصلی جدول تناوبی - گروه‌های ۱۳ تا ۱۸: عناصر گروه‌های اول و دوم به همراه عناصر گروه‌های ۱۳ تا ۱۸ جدول تناوبی را به عنوان عناصر گروه‌های اصلی جدول می‌شناسیم. خواص این عناصر، به صورت نظاممندی به فلزها، نافلزها، شبه‌فلزها و گازهای نجیب تغییر می‌کند. احتمالاً با برخی از این عناصر، از جمله کربن، نیتروژن، اکسیژن، آلومینیم، قلع و سرب آشنا هستید. دو عنصر سیلیسیم از گروه ۱۴ و اکسیژن از گروه ۱۶ جزو فراوان‌ترین عنصرهای موجود در پوسته‌ی زمین‌اند. از عناصر موجود در گروه ۱۳ آلومینیم با عدد اتمی ۱۳، وزن اتمی ۲۶/۹۸، دمای ذوب C ۶۶°/۳۷ و دمای جوش C ۲۴۶۷ و چگالی  $2/702 \text{ g/cm}^3$  است. به طور طبیعی در بسیاری از سیلیکات‌ها (شامل خاک‌های رس و به صورت اکسیدهای آب‌دار) وجود دارد. فلز خالص آن در مقابل رطوبت مقاوم است ولی وجود مقدار اندکی ناخالصی سبب خوردگی آن می‌شود. این فلز به دلیل سبکی وزن، استحکام و معمولاً مقاومت در برابر خوردگی از اهمیت شایانی برخوردار است. در هوایپماسازی، ساختمان‌سازی، ساخت وسایل خانگی و کابل استفاده‌ی فراوان دارد.**

از مهم‌ترین عناصر گروه ۱۴، کربن و سیلیسیم را می‌توان نام برد. کربن عنصری با عدد اتمی ۶، وزن اتمی ۱۲/۰۱۱، دمای ذوب C ۳۵۵° و دمای جوش C ۴۸۳° است. به صورت آزاد و ترکیب‌شده یافت می‌شود. فرم‌های بلورین آن الماس (شبه پایدار) و گرافیت‌اند. کربن دارای جرم اتمی ۱۲ و جرم اتمی استاندارد است. کربن با اکسیژن می‌سوزد و با هالوژن‌ها واکشن می‌دهد.

سیلیسیم با عدد اتمی ۱۴، وزن اتمی ۲۸/۰۸، دمای ذوب C ۱۴۱°، دمای جوش C ۲۳۵۵ و چگالی  $2/33 \text{ g/cm}^3$  بر سانتی‌متر مکعب است. عنصری است از گروه چهارم، که در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی‌شود ولی از لحاظ فراوانی، دومین عنصر تشکیل‌دهنده‌ی پوسته‌ی زمین است که به صورت  $\text{SiO}_2$  و در بسیاری از سیلیکات‌ها وجود دارد.

### جدول ۵-۳

هالوژن‌ها

F فلوئور ۹
Cl کلر ۱۷
Br بروم ۲۵
I ید ۵۲
At استاتین ۸۵

سیلیسیم خالص را از احیای  $\text{SiO}_2$  با کربن در یک کوره‌ی الکتریکی می‌توان به دست آورد. سیلیسیم دارای شبکه بلوری شبیه الماس است. در گرمای شدید و در مجاورت هوا اکسید می‌شود، با  $\text{Cl}_2$  یا  $\text{F}_2$  واکنش می‌دهد و با قلیاهای مذاب به سیلیکات تبدیل می‌شود. سیلیکات‌ها و  $\text{SiO}_2$  در شیشه‌سازی، تهیه مواد نسوز، مصالح ساختمانی و غیر آن‌ها به کار می‌روند.

از میان گروه‌های ۱۳ تا ۱۸، گروه گازهای نجیب و گروه هالوژن‌ها دارای نام‌های اختصاصی‌اند. گروه گازهای نجیب عناصر گروه ۱۸ و هالوژن‌ها عناصر گروه ۱۷ را تشکیل می‌دهند. هالوژن‌ها به‌آسانی با فلزها، به ویژه فلزهای قلیایی، واکنش می‌دهند و نمک‌ها را می‌سازند. هالوژن در لاتین به معنی نمک‌ساز است. می‌دانید که نمک خوراکی از یک هالوژن به نام کلر و یک فلز قلیایی به نام سدیم تشکیل می‌شود. از نظر شیمیایی هالوژن‌ها واکنش پذیرترین نافلزها هستند و آرایش الکترونی آن‌ها نماد این واکنش‌پذیری است. بیرونی‌ترین لایه‌ی الکترونی اتم هالوژن تنها یک الکترون از اتم گاز نجیب بعدی خود کم‌تر دارد. بنابراین، در مواردی که هالوژن‌ها در یک واکنش شیمیایی شرکت می‌کنند تنها الکترون مورد نیاز خود را برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب دریافت می‌کنند و پایدار می‌شوند.

جدول ۵-۳ عناصر این گروه را نمایش می‌دهد.

### جدول ۶-۳

گازهای نجیب

He هلهیم ۲
Ne نئون ۱۰
Ar آرگون ۱۸
Kr کریپتون ۲۶
Xe زنون ۵۴
Rn رادون ۸۶

گازهای نجیب با آرایش الکترونی ویژه‌ی خود شناخته می‌شوند. در این عناصر همه‌ی اوربیتال‌های s و p در بیرونی‌ترین لایه‌ی الکترونی – لایه‌ی ظرفیت – پر هستند. به دلیل واکنش‌پذیری بسیار کم این گازها، می‌توان دریافت که پایداری آن‌ها نتیجه این آرایش الکترونی است. از سوی دیگر، هنگامی که در یک واکنش شیمیایی یک عنصر یک یا چند الکترون از دست می‌دهد یا به دست می‌آورد آرایش الکترونی آن مشابه یک گاز نجیب می‌شود. در چنین حالتی پایداری عنصر در حالت یک ترکیب شیمیایی، بیشتر از پایداری آن در حالت عنصری است. با وجود واکنش‌پذیری کم گازهای نجیب، این عناصر کاربردهای گوناگونی دارند. برای مثال از نئون و آرگون در تابلوهای روشنایی تبلیغاتی استفاده می‌شود. از هلهیم به دلیل نداشتن میل ترکیبی با اکسیژن و سبک‌تر از هوا بودن آن در ساخت بالون‌ها و کشتی‌های هوایی استفاده می‌شود. در جدول ۶-۳ عنوان عناصر این گروه را می‌بینید.

**۶-۲-۳- چه ویژگی‌هایی فلزها را تا به این اندازه مهم کرده است؟** جالب ترین ویژگی فلزها توانایی آن‌ها در از دست دادن الکترون است. به طور معمول فلزها یک، دو یا سه الکترون از دست می‌دهند و به کاتیون تبدیل می‌شوند. آن‌ها با این عمل به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب پیش از خود می‌رسند. از سوی دیگر، نافلزها تمايل دارند که الکترون دریافت کنند و به آنیونی با آرایش گاز نجیب پس از خود تبدل شوند. بنابراین، همان‌طوری که در بندهای پیشین گفته شد، هنگامی که یک فلز در کنار یک نافلز قرار می‌گیرد، درصورتی که میل ترکیبی آن‌ها زیاد با در اندازه‌ی مطلوب باشد، بین آن‌ها تبادل الکترونی صورت می‌گیرد و حاصل این تبادل الکترونی یک نمک خواهد بود. هنگامی که دو اتم لیتیم در کنار یک دیگر قرار می‌گیرند اوریتال‌های ۲s آن‌ها مانند دو اتاق تو در تو به یک دیگر متصل می‌شوند و فضای اوریتال یک اتم (اوریتال ۲s) در اختیار الکترون اتم مجاور نیز قرار می‌گیرد. این وضعیت برای یک قطعه فلز لیتیم با n اتم نیز قابل تعمیم است. به عبارت دیگر، در یک قطعه فلز لیتیم الکترون ظرفیت یک اتم می‌تواند در سراسر قطعه‌ی فلز حضور یابد. بنابراین، اگر به دو سر این قطعه‌ی فلز یک اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال شود، اوریتال‌های به‌اصطلاح یک پارچه‌شده‌ی اتم‌های آن، شرایط مناسبی را برای جابه‌جایی الکترون‌ها و برقراری جریان الکتریکی فراهم می‌آورند. به این دلیل لیتیم سایر فلزها خاصیت رسانایی الکتریکی دارند.

### **۳-۳- برخی خواص تناوبی عناصر**

همان‌گونه که اشاره شد، با به کارگیری جدول تناوبی، می‌توان درباره‌ی خواص عناصر و ترکیب‌ها پیش‌بینی‌هایی صورت داد. در ادامه، برخی از ویژگی‌های اتم عناصر و برخی پیش‌بینی‌ها را به اختصار بررسی می‌کنیم.


**۱-۳-۳- شعاع اتمی :** درصورتی که اتم را به صورت یک کره‌ی کوچک تصور کنیم می‌توانیم شعاع آن را تعریف و اندازه‌ی آن را نیز محاسبه کنیم. اما قبل از گفتیم که طبق نظریه‌ی بور ما نمی‌توانیم مسیر دقیق حرکت الکترون را مشخص کنیم بلکه تنها می‌توانیم احتمال وجود الکترون در اطراف هسته را بیان کنیم. به‌حال، هرچه از هسته‌ی اتم دورتر شویم احتمال یافتن الکترون کم‌تر می‌شود. اما هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد و نمی‌توان مرز معینی برای اتم‌ها پیش‌بینی کرد. بدین ترتیب تعریف شعاع اتمی دشوار است.

شیمی‌دان‌ها به‌طور معمول شعاع اتمی مؤثر را به کار می‌برند و آن عبارت است از شعاع فرضی کره‌ای در اطراف هسته که احتمال حضور الکترون در آن  $90^\circ$  درصد باشد<sup>۱</sup>. اما محاسبه‌ی شعاع اتمی

۱- تعریف دقیق‌تر شعاع اتمی مؤثر شعاع کره‌ای در اطراف هسته است که  $90^\circ$  درصد چگالی بار الکترون در آن یافته می‌شود.

مؤثر نیز از نظر عملی امکان ناپذیر است و ما تنها می‌توانیم فاصله‌ی میان دو هسته‌ی مجاور را اندازه بگیریم که این فاصله نیز ثابت نیست و تغییر می‌کند.

ما شعاع اتمی را بر حسب فاصله‌ی بین هسته‌ها تعریف می‌کنیم. بر حسب این که اتم‌ها چگونه در کنار یکدیگر قرار گرفته و یا پیوند یافته‌اند، سه نوع شعاع را معرفی می‌کنیم. شعاع کوالانسی، شعاع فلزی و شعاع یونی. در شکل ۳–۲ سه نوع شعاع اتمی برای اتم سدیم مقایسه شده است.




شکل ۳–۲ مقایسه‌ی شعاع یونی، فلزی و کوالانسی برای اتم سدیم. شعاع کوالانسی سدیم بر اساس مولکول  $\text{Na}_2$  در حالت گازی و شعاع فلزی برای اتم سدیم در حالت جامد و شعاع یونی در بلور است.

**۳–۳–۱- تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی:** در قسمت قبلی شعاع اتمی یک اتم را بررسی کردیم. اکنون شعاع اتمی در تناوب‌ها و ستون‌های جدول تناوبی را بررسی می‌کنیم.  
در هر گروه از جدول تناوبی، شعاع اتمی از بالا به پایین افزایش می‌یابد.

هنگامی که در یک گروه از جدول تناوبی از بالا به سمت پایین حرکت کنیم به تعداد مدارهای الکترونی در اتم افزوده می‌شود و شعاع اتمی نیز افزایش می‌یابد. در شکل زیر شعاع اتمی عناصر گروه اول آمده است. البته میزان افزایش شعاع اتمی از بالا به پایین به یک نسبت نیست. برای نمونه شعاع اتمی در عناصر گروه اول در زیر مقایسه شده است :

● در هر تناوب از جدول تناوبی، شعاع اتمی از چپ به راست کاهش می‌یابد.



● در یک تناوب از جدول، بزرگ‌ترین اتم مربوط به گروه(۱) و کوچک‌ترین اتم مربوط به


گازهای نجیب یا بی اثر است.

برای بررسی علت تغییر در شعاع اتمی باید دو عامل را مورد توجه قرار داد. عامل اول تعداد مدارهای الکترونی اتم است؛ یعنی هرچه تعداد مدارهای الکترونی بیشتر باشد شعاع اتمی نیز بیشتر خواهد بود و برعکس. عامل دیگری که در شعاع اتم‌ها دخالت دارد بار مثبت هسته است. به این ترتیب که با افزایش بار مثبت هسته، شعاع اتم کاهش می‌یابد زیرا افزایش بار مثبت در هسته سبب می‌شود تا الکترون‌های منفی بیشتر به سمت هسته جذب شوند، که در نتیجه‌ی آن شعاع اتم کاهش می‌یابد.

برای نمونه یک تناوب جدول را درنظر بگیرید. در یک تناوب تعداد مدارهای الکترونی ثابت است ولی بار مؤثر هسته از چپ به راست افزایش می‌یابد. زیرا تعداد بارهای مثبت هسته افزایش می‌یابد. این عامل سبب جذب بیشتر الکترون‌ها می‌شود و شعاع اتمی از چپ به راست کاهش می‌یابد. اما در یک گروه از عناصر بار مؤثر هسته تقریباً ثابت می‌ماند اما تعداد مدارهای الکترونی در اتم افزایش می‌یابد که سبب افزایش شعاع اتمی می‌شود. توجیه تغییر شعاع اتمی در عناصر واسطه دشوارتر و خارج از محدوده‌ی این کتاب است.

**۳-۳-۳ شعاع یونی:** هنگامی که یک اتم فلز یک یا چند الکترون از دست می‌دهد و به یون مثبت (کاتیون) تبدیل می‌شود شعاع آن کاهش می‌یابد، زیرا در این شرایط هسته‌ی اتم الکترون‌ها را بیشتر به سمت خود جذب می‌کند.

اگر یک اتم به کاتیون تبدیل شود. شعاع آن کاهش می‌یابد.



در شکل ۳-۳ شعاع‌های  $\text{Na}^+$ ،  $\text{Mg}^+$ ،  $\text{Na}^{++}$  و  $\text{Mg}^{2+}$  با یکدیگر مقایسه شده‌اند. همان‌گونه که انتظار داریم شعاع اتم  $\text{Mg}^+$  کوچک‌تر از شعاع اتم  $\text{Na}^+$  است زیرا شعاع اتمی در یک تناوب از چپ به راست کاهش می‌یابد. هم‌چنان، کاتیون  $\text{Mg}^{2+}$  نیز کوچک‌تر از کاتیون  $\text{Na}^+$  است. اگرچه  $\text{Na}^+$  و  $\text{Mg}^+$  هر دو آرایش الکترونی  $1s^2 2s^2 2p^6$  دارند اما بار مؤثر هسته در  $\text{Mg}^{2+}$  بیشتر از  $\text{Na}^+$  است.

شکل ۳-۳

در کاتیون‌هایی که به یک اندازه الکترون دارند آن که بار مثبت بیشتری دارد شعاع یونی کوچک‌تری دارد.



هنگامی که یک اتم نافلز یک یا چند الکترون می‌گیرد و به یون منفی (آنیون) تبدیل می‌شود، شعاع آن افزایش می‌یابد. در این تبدیل، بار مثبت هسته ثابت می‌ماند اما بار مؤثر هسته با افزایش الکترون کاهش می‌یابد. هم‌چنین، دافعه‌ی میان الکترون‌ها افزایش می‌یابد و سبب پراکندگی بیشتر الکترون‌ها می‌شود. درنتیجه شعاع نیز افزایش می‌یابد.

اگر یک اتم به آنیون تبدیل شود شعاع آن افزایش می‌یابد.

در آنیون‌هایی که به یک اندازه الکترون دارند آن که بار منفی بیشتری دارد شعاع یونی بزرگ‌تری دارد.

**۳-۴-۳-۴** انرژی یونشی در اتم‌ها: می‌دانیم که بارهای مثبت و منفی یک‌دیگر را جذب می‌کنند و برای جدا کردن آن‌ها بایستی انرژی مصرف کرد. در اتم‌ها نیز بارهای مثبت و منفی وجود دارد. هسته‌ی اتم، که بار مثبت دارد، الکترون‌های با بار منفی را به سمت خود جذب می‌کند. برای غلبه بر نیروی جاذبه‌ی بین هسته و الکترون‌ها و جدا کردن الکترون از اتم باید انرژی مصرف کرد. مقدار انرژی‌ای را، که یک اتم در حالت گازی جذب می‌کند تا سست‌ترین الکترون از آن جدا شود، انرژی یونش (I) می‌نامند.

مقدار انرژی یونش برای اتم‌های گوناگون را از راه آزمایش به دست می‌آورند. در عمل برای جدا کردن الکترون اتم‌های گازی را در فشارهای پایین با پرتوهای الکترونی (پرتو کاتدی) بمباران می‌کنند. دو نمونه در زیر آمده است.



نماد  $I_1$  نخستین انرژی یونش را نشان می‌دهد. مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از اتم گازی ختنا را نخستین انرژی یونش گویند.  $I_2$  دومین انرژی یونش است. مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از یون گازی دارای یک بار مثبت را دومین انرژی یونش گویند. به همین ترتیب  $I_3$ ،  $I_4$  و ... انرژی‌های یونش بعدی را نشان می‌دهند. نخستین انرژی یونش از انرژی‌های یونش بعدی کمتر است. برای نمونه جدا کردن الکترون از اتم منزیم ختنا نیاز به انرژی


$$\begin{array}{ll} I_1 & I_2 \\ 738 & 1451 \quad \text{kJ/mol} \end{array}$$

کمتری در مقایسه با دومین الکترون دارد.

انرژی یونش را به طور معمول با واحد کیلوژول بر مول بیان می‌کنند و در برخی از موارد واحد قدیمی‌تر کیلوکالری بر مول نیز به کار می‌رود.

با جدا شدن دو الکترون، اتم منیزیم به آرایش الکترونی گاز نجیب می‌رسد که آرایش بسیار پایدار است. لذا، جدا کردن سومین الکترون از اتم منیزیم به انرژی بسیار زیادی نیاز دارد. هم‌چنین، ما انتظار نداریم که یون‌های  $\text{Na}^{+}$  و یا  $\text{Al}^{3+}$  در واکنش‌های معمولی تشکیل شوند. چرا؟

**۳-۳-۵**—رونده تناوبی تغییر انرژی یونش عناصر: همان‌طور که می‌دانید، اتم‌ها به طور طبیعی از نظر الکتریکی ختنا هستند و با گرفتن یا از دست دادن الکترون به ذره‌های باردار تبدیل می‌شوند. این ذره‌ها را یون می‌نامیم. برای تشکیل یک یون مثبت لازم است که به تعداد بارهای آن یون، الکترون از اتم کنده شود. این کار به صرف انرژی نیاز دارد. این انرژی در اصطلاح انرژی یونش نامیده می‌شود. در نمودار ۳-۲ فرایند یونش الکترون از اتم‌های ختنا و هم‌چنین تغییرات انرژی یونش عناصر گروه‌های اصلی در تناوب‌های اول تا چهارم رسم شده است.



نمودار ۳-۲—رونده تغییر انرژی یونش بر فراز عناصر گروه‌های اصلی

به طوری که در نمودار ۲-۳ ملاحظه می‌شود، در یک گروه از بالا به پایین با افزایش اندازه‌ی اتم انرژی یونش کم می‌شود، زیرا الکترون موجود در بالاترین سطح انرژی اتم در فاصله‌ی دورتری از هسته قرار گرفته است. بنابراین، جداسدن آن از اتم به صرف انرژی کم‌تری نیاز دارد. اما در طول یک دوره از جدول تناوبی، انرژی یونش به طور کلی از چپ به راست افزایش می‌یابد، زیرا در این جهت بار هسته‌ی اتم‌ها رو به افزایش است و اندازه‌ی اتم‌ها به تدریج کوچک‌تر می‌شود و درنتیجه جداسدن الکترون از اتم به صرف انرژی بیش‌تری نیاز دارد.

۶-۳-۳- روند تناوبی تغییر الکترونگاتیوی عناصر: الکترونگاتیوی یک اتم میزان تمایل یک اتم را در یک پیوند شیمیایی برای تزدیک کردن یا کشیدن جفت الکترون پیوندی به سمت هسته‌ی خود نشان می‌دهد. الکترونگاتیوی با یک مقیاس نسبی سنجیده می‌شود. در این مقیاس به اتم فلوئور به عنوان الکترونگاتیوی‌ترین عنصر، الکترونگاتیوی ۴/۰ نسبت داده شده است و مقادیر الکترونگاتیوی برای عناصر دیگر نسبت به این مقدار محاسبه می‌شود. در جدول ۳-۷ روند تغییر الکترونگاتیوی عناصر جدول تناوبی ملاحظه می‌شود. در این بررسی‌ها گازهای نجیب را در نظر نمی‌گیرند، زیرا این عناصر به تعداد کافی ترکیب‌های شیمیایی تشکیل نمی‌دهند.

جدول ۳-۷- الکترونگاتیوی عناصر اصلی جدول تناوبی

<b>۱</b> <b>H</b> ۲/۱							
<b>۳</b> <b>Li</b> ۱/۰	<b>۴</b> <b>Be</b> ۱/۵	<b>۵</b> <b>B</b> ۲/۰	<b>۶</b> <b>C</b> ۲/۵	<b>۷</b> <b>N</b> ۳/۱	<b>۸</b> <b>O</b> ۳/۵	<b>۹</b> <b>F</b> ۴/۰	
<b>۱۱</b> <b>Na</b> ۰/۹	<b>۱۲</b> <b>Mg</b> ۱/۲	<b>۱۳</b> <b>Al</b> ۱/۵	<b>۱۴</b> <b>Si</b> ۱/۸	<b>۱۵</b> <b>P</b> ۲/۱	<b>۱۶</b> <b>S</b> ۲/۵	<b>۱۷</b> <b>Cl</b> ۳/۰	
<b>۱۹</b> <b>K</b> ۰/۸	<b>۲۰</b> <b>Ca</b> ۱/۰	<b>۲۱</b> <b>Ga</b> ۱/۶	<b>۲۲</b> <b>Ge</b> ۱/۸	<b>۲۳</b> <b>As</b> ۲/۰	<b>۲۴</b> <b>Se</b> ۲/۴	<b>۲۵</b> <b>Br</b> ۲/۸	
<b>۳۷</b> <b>Rb</b> ۰/۸	<b>۳۸</b> <b>Sr</b> ۱/۰	<b>۴۹</b> <b>In</b> ۱/۷	<b>۵۰</b> <b>Sn</b> ۱/۸	<b>۵۱</b> <b>Sb</b> ۱/۹	<b>۵۲</b> <b>Te</b> ۲/۱	<b>۵۳</b> <b>I</b> ۲/۵	
<b>۵۵</b> <b>Cs</b> ۰/۷	<b>۵۶</b> <b>Ba</b> ۰/۹	<b>۸۱</b> <b>Tl</b> ۱/۸	<b>۸۲</b> <b>Pb</b> ۱/۸	<b>۸۳</b> <b>Bi</b> ۱/۹	<b>۸۴</b> <b>Po</b> ۲/۰	<b>۸۵</b> <b>At</b> ۲/۲	

چنان‌که در جدول ۳-۷ مشاهده می‌شود، تغییر الکترونگاتیوی عناصر از یک روند تناوبی تبعیت می‌کند. به‌طور کلی مقادیر الکترونگاتیوی در یک گروه از عناصر از بالا به پایین کاهش و در یک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست افزایش می‌یابد. بنابراین، کمترین مقدار الکترونگاتیوی را می‌توان به سریم، در پایین و سمت چپ جدول، و بیشترین مقدار الکترونگاتیوی (با چشم‌پوشی از گازهای نجیب) را به اتم فلوئور، در بالا و سمت راست جدول، نسبت داد.

### پرسش و تمرین

- ۱- نام‌گذاری، عناصر کوریم، نمک گلوبر و عنصر هافنیم چگونه بوده است؟
- ۲- نکته‌ی مهم در آرایش (چیدمان) جدول تناوبی در گروه‌ها (خانواده‌ها) چیست؟
- ۳- چهار دسته‌ی عمدی عناصر در جدول تناوبی کدام‌اند؟
- ۴- سومین عنصر گروه فلزات قلیایی را با مشخصات (نماد اختصاری، عدد اتمی، دمای ذوب، چگالی و منشاً آن‌ها) معرفی نمایید.
- ۵- سیلیسیم در کدام گروه واقع است و مقدار وزن اتمی، دمای ذوب و چگالی آن را بنویسید.
- ۶- شعاع اتمی چیست و در جدول تناوبی اتم‌ها در هر گروه شعاع اتمی چگونه تغییر می‌کند؟
- ۷- انرژی یونش در اتم‌ها را تعریف کنید.
- ۸- مقدار الکترونگاتیوی در گروه‌ها و دوره‌های جدول تناوبی چگونه تغییر می‌کند؟

## فصل چهارم

### ترکیب‌ها و واکنش‌های شیمیایی

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل، هنرجو باید بتواند:

- ۱- ترکیب‌های یونی و مولکولی را تعریف کند.
- ۲- مفهوم مدل ساختاری لوئیس، مدل گلوله و میله و مدل فضا برکن را بداند و اطلاعاتی را که هر کدام در اختیار ما می‌گذارند، بیان کند.
- ۳- ترکیبات دوتایی را نام‌گذاری کند.
- ۴- اسیدهای دوتایی را نام‌گذاری کند.
- ۵- نام برخی از یون‌های چنداتمی را بداند.
- ۶- واکنش‌های شیمیایی ساده را موازنه کند.

#### مقدمه


در فصل قبل گفته شد که هر عنصر شیمیایی با یک نماد نشان داده می‌شود. هم‌چنین، برای نمایش یک ترکیب شیمیایی دو یا چند نماد از عناصر مختلف را به کار می‌بریم که آن را فرمول شیمیایی می‌نامیم. یک فرمول شیمیایی نشان می‌دهد اولاً<sup>۱</sup> چه نوع عناصری در ترکیب وجود دارد، ثانیاً از هر عنصر چند اتم در ترکیب وجود دارد. به عبارت دیگر، فرمول شیمیایی نسبت تعداد اتم‌ها را در ترکیب نشان می‌دهد. واحد فرمولی کم‌ترین مجموعه از اتم‌هاست، که فرمول یک ترکیب را نشان می‌دهد.

#### ۱-۴- ترکیب‌های شیمیایی

مولکول یک ترکیب، به گروهی از اتم‌های به هم پیوسته گفته می‌شود که وجود خارجی دارد و خواص ترکیب را داراست. برای مثال، فرمول آب شامل دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است و این همان مولکول آب است. هم‌چنین، این گروه سه اتمی (مولکول آب) قابل جداسازی و شناسایی و دارای

وجود خارجی است و ویژگی‌های آب را دارد. پس می‌توان گفت واحد فرمولی آب و مولکول آن مشابه‌اند. ما همیشه می‌توانیم واحد فرمولی یک ترکیب را به دست آوریم. در برخی موارد که اجزای سازنده‌ی ترکیب به صورت مولکول نیستند (برای نمونه ترکیب‌های یونی) نمی‌توانیم مولکول آن‌ها را بنویسیم.

**۱-۱-۴- ترکیب‌های یونی:** از ترکیب فلز و نافلز، ترکیب شیمیایی یونی تولید می‌شود. به عبارت دیگر، ترکیب یونی ترکیبی است از یون‌های مثبت و منفی که با نیروهای جاذبه‌ی الکترواستاتیک<sup>۱</sup> همدیگر را جذب می‌کنند. در ترکیب‌های یونی مولکول مستقل نداریم. در شکل ۱-۴ ترکیب شیمیایی یونی سدیم کلرید  $\text{NaCl}$  نشان داده شده است.



شکل ۱-۴- ترکیب شیمیایی یونی سدیم کلرید

**۱-۱-۴- ترکیب‌های مولکولی و فرمول آن:** ترکیب‌هایی مانند آب ( $\text{H}_2\text{O}$ ) و کربن تراکلرید ( $\text{CCl}_4$ ) را که مولکول مستقل دارند ترکیب‌های مولکولی می‌نامیم. در این ترکیب‌ها واحد فرمولی و فرمول مولکولی ترکیب با هم یکسان‌اند. ترکیب‌های مولکولی اغلب در نافلزها به وجود می‌آیند (در فصل پنجم بیشتر با ترکیب‌های شیمیایی آشنا می‌شوید).

## ۱-۴-۲- فرمول مولکولی

فرمولی که برای نمایش یک مولکول از یک ترکیب به کار گرفته می‌شود فرمول مولکولی می‌گویند.


برای نمونه فرمول مولکولی آب،  $\text{H}_2\text{O}$  و الومینیم اکسید ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) است.

۱- Electrostatic Force : به نیرویی که بین بارهای ساکن مثبت و منفی به وجود می‌آید نیروی الکترواستاتیک می‌گویند.

### ۴-۳- فرمول ساختاری

فرمول‌های شیمیایی درباره‌ی چگونگی و نوع پیوند بین اتم‌ها چیزی بیان نمی‌کنند. به همین جهت برای نمایش چگونگی پیوند اتم‌ها و برخی ویژگی‌های دیگر، از نوع دیگری از فرمول به نام فرمول ساختاری بهره‌گرفته می‌شود. فرمول‌های ساختاری به سه صورت «لویس<sup>۱</sup>» (خط و نقطه)، «مدل گلوله و فنر» و «مدل فضا پرکن» نمایش داده می‌شوند.


فرمول ساختاری لویس ترتیبی را که اتم‌ها به هم پیوند یافته‌اند نشان می‌دهد. برای نمونه فرمول ساختاری لویس استیک اسید به صورت زیر است (شکل ۴-۲).



شکل ۴-۲- فرمول ساختار لویس استیک اسید

این فرمول به ما نشان می‌دهد که در این ترکیب سه اتم از چهار اتم هیدروژن با اتم کربن و هیدروژن باقی‌مانده با اتم اکسیژن پیوند یافته‌اند و هم‌چنین، دو اتم اکسیژن به اتم کربن پیوند یافته‌اند و دو اتم کربن نیز به یک دیگر پیوند شده‌اند.


این فرمول ساختاری در مورد شکل فضایی مولکول چیزی را بیان نمی‌کند. مولکول‌ها فضا اشغال می‌کنند و شکل سه‌بعدی دارند. برای نمایش شکل فضایی مولکول می‌توان از مدل گلوله و میله بهره‌گرفت. در این مدل اتم‌ها را با گلوله و پیوندها را با میله نشان می‌دهند. به کمک این مدل می‌توان شکل هندسی مولکول‌ها را مشخص کرد. در شکل ۴-۳، فرمول ساختاری استیک اسید با مدل گلوله و فنر نشان داده شده است.



شکل ۴-۳- مدل گلوله و میله (فنر) استیک اسید

۱- Lewis

به کمک مدل ساختاری گلوله و میله می توان شکل هندسی مولکول را نشان داد اما این مدل راجع به زاویه‌ی بین پیوندها چیزی را بیان نمی‌کند. از این‌رو مدل کامل‌تری را که مدل ساختاری فضا پرکن نامیده می‌شود به کار می‌برند. در شکل ۴-۴، مدل فضا پرکن مولکول آب نشان داده شده است.



شکل ۴-۴—مدل فضا پرکن مولکول آب

پیوندهایی که با خط پر نشان داده شده‌اند، پیوندهایی هستند که از صفحه به سمت بیرون صفحه خارج شده‌اند و پیوندهایی که با نقطه‌چین نشان داده شده‌اند پیوندهایی هستند که در داخل صفحه فرو رفته‌اند و پیوندهایی که با خط ساده نشان داده شده‌اند پیوندهایی هستند که بر روی یک صفحه‌اند.

#### ۴-۴—نام‌گذاری ترکیب‌های شیمیایی

تاکنون میلیون‌ها ماده‌ی شیمیایی شناخته یا ساخته شده است که اگر بخواهیم آن‌ها را موردی و جدا نام‌گذاری کنیم کاری ناممکن خواهد بود. بنابراین، به یک روش منظم نام‌گذاری نیاز داریم. امروزه سیستم نام‌گذاری پذیرفته شده‌ی جهانی به وسیله‌ی اتحادیه‌ی بین‌المللی شیمی محض و کاربردی (آیوپاک) پیش‌نهاد می‌شود و در همه‌ی کشورها به کار می‌رود. در این فصل با نام‌گذاری برخی ترکیب‌های ساده آشنا می‌شویم.


همان‌گونه که می‌دانید، برخی عناصر با دادن یا گرفتن الکترون به صورت یون در می‌آیند. برای مثال، فلز سدیم (Na) یک الکترون از دست می‌دهد و به یون سدیم تبدیل می‌شود که آن را با نماد Na<sup>-</sup> نشان می‌دهند. کلر یک الکترون می‌گیرد و به یون کلرید (Cl<sup>-</sup>) تبدیل می‌شود. برخی عناصر می‌توانند بیش از یک نوع یون تولید کنند. برای مثال، عنصر آهن به صورت دو یون Fe<sup>2+</sup> و Fe<sup>3+</sup> وجود دارد.

برای نام‌گذاری یون‌های مثبت فقط واژه‌ی یون به نام عنصر اضافه می‌شود، مانند یون منیزیم (Mg<sup>2+</sup>) و یون آهن (II)، اما برای نامیدن یون‌های منفی، علاوه بر واژه‌ی یون، پسوند «-ید» را نیز

به نام عنصر می افزایند، مانند یون برمید ( $\text{Br}^-$ ) و یون کلرید ( $\text{Cl}^-$ ).

**۱-۴-۴- ترکیب های دوتایی:** ترکیب های دوتایی آن هایی هستند که از دو نوع عنصر تشکیل شده اند. اگر یکی از عناصر فلز و عنصر دیگر نافلز باشد، به طور معمول، ترکیب خاصیت یونی دارد و ترکیب یونی دوتایی نامیده می شود. برای نامیدن ترکیب های دوتایی فلز و نافلز :

- ابتدا نام فلز را بدون تغییر می نویسند
- سپس، نافلز را می نویسند و به آن پسوند «-ید» اضافه می کنند.



شکل ۵-۴- نحوه‌ی نام‌گذاری ترکیب‌های دوتایی فلز و نافلز

در صورتی که فلز بیش از یک نوع یون داشته باشد برای نشان دادن تعداد بارهای یون از عده‌های رومی در پراتز استفاده می شود، برای نمونه :





در نام‌گذاری قدیمی برای نامیدن ترکیب‌هایی، که فلز بیش از یک نوع یون داشته باشد، لفظ «اووس» و «ایک» به کار می رود. برای نمونه  $\text{FeCl}_2$  فروس کلرید و  $\text{FeCl}_3$  فریک کلرید؛  $\text{Cu}_2\text{O}$  کوپرس اکسید و  $\text{CuO}$  کوپریک اکسید نامیده می شوند. از لفظ «اووس» برای حالتی که بار یون کمتر و از لفظ «ایک» برای حالتی که بار یون بیشتر است بهره گرفته می شود. البته، این روش نام‌گذاری کاملی نیست و معایبی دارد. برای مثال، با این روش نمی توان وانادیم اکسیدها  $\text{VO}_2$ ،  $\text{V}_2\text{O}_3$  و  $\text{V}_2\text{O}_5$  را نام‌گذاری کرد.

برای نوشتمن ترکیب‌های دوتایی، شامل یک فلز و یک نافلز، فلز یا یون مثبت در سمت چپ و نافلز یا یون منفی در سمت راست نوشته می شود. برای نمونه، ترکیب حاصل شده از فلز سدیم (Na) و نافلز کلر (Cl)، سدیم کلرید  $\text{NaCl}$  است. در ترکیب‌های یونی باید تعداد بارهای مثبت و منفی با هم برابر باشد. به عبارت دیگر، لازم است مجموع جبری بارهای مثبت و منفی در ترکیب مساوی صفر باشد.

باشد. برای نمونه یک  $\text{Na}^+$  با یک  $\text{Cl}^-$  ترکیب می‌شود و  $\text{NaCl}$  را به وجود می‌آورد؛ یک  $\text{Mg}^{2+}$  با دو  $\text{O}^{2-}$  ترکیب می‌شود و  $\text{MgO}_2$  را تشکیل می‌دهد. دو  $\text{Al}^{3+}$  با سه  $\text{O}^{2-}$  ترکیب می‌شود و  $\text{Al}_2\text{O}_3$  را به وجود می‌آورد و به همین ترتیب.

مثال: نماد ترکیب‌های دوتایی باریم اکسید و کلسیم فلوئورید را بنویسید.  
نخست کاتیون‌ها و آنیون‌ها و بار آن‌ها را مشخص می‌کنیم. کاتیون‌ها  $\text{Ba}^{2+}$  و  $\text{Ca}^{2+}$  و آنیون‌ها  $\text{O}^{2-}$  و  $\text{F}^-$  هستند. سپس کاتیون‌ها و آنیون‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کنیم.




توجه داشته باشید که در ترکیب اول مجموع  $-2$  و  $2$  و در ترکیب دوم مجموع  $(-1)2$  و  $2$  صفر است.

پرسشن ۱: نماد ترکیب دوتایی لیتیم اکسید و لیتیم نیترید را بنویسید.

پرسشن ۲: نماد ترکیب دوتایی آلومینیم سولفید و منیزیم نیترید را بنویسید.

برخی از ترکیب‌های دوتایی از دو نافلز تشکیل می‌شوند. این نوع ترکیب‌ها به صورت مولکولی هستند و برای نام‌گذاری آن‌ها مانند روش قبل عمل می‌کنیم؛ برای مثال:




شکل ۶-۴- نام‌گذاری ترکیب دوتایی بین دو نافلز


مانند روش پیش، عنصری که بار مثبت دارد در سمت چپ و عنصری که بار منفی دارد در سمت راست نوشته می‌شود. برخی مواقع دو نافلز به چند صورت با یکدیگر ترکیب می‌شوند و لازم است برای هر کدام نام جداگانه‌ای نوشته. یکی از راه حل‌ها به کارگیری عده‌ها به صورت پیشوند است.

$$= \text{پنتا } 4 = \text{تترا } 3 = \text{تری } 2 = \text{دی } 1 = \text{مونو}$$

برای نمونه، نام دو اکسید سولفید به صورت زیر است:



و نام ترکیب دوتایی بور - برمید عبارت است از :



نمونه‌های دیگری از این نوع ترکیب‌ها در جدول ۱-۴ آمده است. همان‌گونه که در جدول ملاحظه می‌کنید، عموماً از پیشوند مونو برای عنصر سمت چپ صرف نظر می‌شود. برای مثال نام NO نیتروژن مونوکسید صحیح است و مونو نیتروژن مونوکسید اشتباه است.

#### جدول ۱-۴ - نام تعدادی از ترکیب‌های دوتایی

ترکیب	نام
CO	کربن مونوکسید
CO <sub>2</sub>	کربن دی اکسید
NO	نیتروژن مونوکسید
NO <sub>2</sub>	نیتروژن دی اکسید
N <sub>2</sub> O	دی نیتروژن مونوکسید
N <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	دی نیتروژن تری اکسید
N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	دی نیتروژن تراکسید
N <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	دی نیتروژن پنتا اکسید

هنوز برای برخی از ترکیب‌های دوتایی به جای نام شیمیایی از نام مرسوم استفاده می‌شود.

برای مثال :



۲-۴-۴- اسیدهای دوتایی: به صورت ساده می‌توان گفت که اسیدهای دوتایی از یک اتم هیدروژن و یک نافلز تشکیل می‌شوند. این مواد به صورت خالص مانند هیدروژن کلرید (HCl) نام‌گذاری می‌شوند و در مواردی که در آب حل شده‌اند از پیشوند هیدرو استفاده می‌شود. سپس، نام فلز که به آن لفظ «-یک» افزوده شده است، به کار می‌رود و آن‌گاه لفظ اسید به کار می‌رود. (هیدرو به معنی آب است)



هیدرویدیک اسید =  $\text{HI}$

هیدروسولفوریک اسید =  $\text{H}_2\text{S}$

۳-۴-۴- یون‌های چند اتمی: برخی از یون‌ها دو یا چند اتم دارند. به این گروه از یون‌ها، یون‌های چند اتمی گفته می‌شود. در جدول ۲-۴ برخی از یون‌های چند اتمی آمده است.

#### جدول ۲-۴- نام برخی از یون‌های چند اتمی

نام	فمول
کاتیون	
یون آمونیم	$\text{NH}_4^+$
آنیون‌ها	
یون کربنات	$\text{CO}_3^{2-}$
یون هیدروژن کربنات (بی‌کربنات)	$\text{HCO}_3^-$
یون کرومات	$\text{CrO}_4^{2-}$
یون دی‌کرومات	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$
یون پرمنگات	$\text{MnO}_4^-$
یون فسفات	$\text{PO}_4^{3-}$
یون سولفیت	$\text{SO}_3^{2-}$
یون سولفات	$\text{SO}_4^{2-}$

#### ۵-۴- مواد اولیه و اکنش‌های شیمیایی

همان‌گونه که در شیمی سال اول خوانده‌اید، طبق قانون بقای جرم، پس از اجرای یک واکنش شیمیایی، عناصر از بین نمی‌روند بلکه در آرایش‌های جدید مولکولی ظاهر می‌شوند. بنابراین، لازم است بین دو طرف معادله‌ی شیمیایی مواد اولیه صورت گیرد، یعنی تعداد اتم‌های مشابه در دو طرف معادله‌ی شیمیایی با هم مساوی باشند.

در نوشتن برحی از معادلات شیمیایی، معادلات خود به خود موازن هستند. اما برخی معادلات باید موازن نشوند. برای مثال، واکنش تجزیه‌ی آهن (III) اکسید که به تشکیل آهن (II) اکسید و اکسیژن به صورت  $\text{Fe}_2\text{O}_3 \dots \text{FeO}$  می‌انجامد. همان‌طوری که ملاحظه می‌شود تعداد عنصر آهن در دو طرف معادله برابر نیست. بنابراین، باید این معادله موازن نگردد. قبل از موازنی معادله‌ی فوق، لازم است روش موازن‌کردن مرحله به مرحله بیان شود:

- ۱- اگر یک عنصر تنها در یک ترکیب از سمت چپ و تنها در یک ترکیب از سمت راست معادله وجود داشته باشد ابتدا آن را موازن کنید.
- ۲- هنگامی که یکی از مواد واکنش‌دهنده یا فراورده‌ها به صورت عنصر باشد آن را در آخر موازن کنید.

● گاهی لازم است حالت فیزیکی یک ماده را در معادله‌ی شیمیایی نشان دهیم. برای این کار نمادهای رایج زیر به کار می‌روند.

- |  |  |
|--|--|
| (g) حرف اول واژه <i>gas</i> به معنی گاز است.     | (g) برای نشان‌دادن حالت گازی                     |
| (l) حرف اول واژه <i>liquid</i> به معنی مایع است. | (l) برای نشان‌دادن حالت مایع؛                    |
| (s) حرف اول واژه <i>Solid</i> به معنی جامد است.  | (s) برای نشان‌دادن حالت جامد؛                    |
| (aq) برای نشان‌دادن محلول در آب.                 | (aq) حرف اول واژه <i>aquous</i> به معنی آبی است. |
- بنابراین، در موازنی واکنش فوق ابتدا عنصر  $\text{Fe}$  موازن می‌شود و در عدد ۲ پشت  $\text{FeO}$  قرار می‌گیرد. سپس، با توجه به وجود ۳ اتم اکسیژن در سمت چپ واکنش کسر  $\frac{1}{2}$  پشت  $\text{O}_2$  قرار می‌گیرد. بنابراین:



## پرسش و تمرین

۱- ترکیب یونی چگونه تشکیل می‌شود و چه نیرویی موجب ایجاد این ترکیب است؟

۲- ترکیب‌های مولکولی را تعریف کنید.

۳- سه شکل مختلف فرمول‌های ساختاری را نام ببرید و راجع به یک مورد توضیح دهید.

۴- نام ترکیبات زیر را بنویسید :

HF ، BaO ، FeCl<sub>۴</sub> ، MgI<sub>۴</sub> ( محلول در آب )

۵- واکنش‌های زیر را موازن کنید :

