

فصل سوم


طراحی نمای داخلی

هدفهای رفتاری: پس از پیان این فصل، از فرآگیر انتظار می‌رود که بتواند:

- از شبکه چهارخانه در طراحی پرسپکتیو استفاده کند.
- یک شبکه چهارخانه‌ای پرسپکتیو یک نقطه‌ای را اجرا کند.
- یک شبکه چهارخانه‌ای پرسپکتیو دو نقطه‌ای را اجرا کند.

طراحی نمایهای داخلی

هنگام طراحی نمایهای داخلی، عملی ترین کار آن است که یک کنج یا دیوار پیسی، درست در مقابل یوره تصویر قرار بگیرد. با این کار، دیوارهای کل فضای داخلی را به طرف ناظر و کنار دیده ایشان می‌آیند.




شکل در، تحریف شده است.


در اینجا می‌توان سطوحی را که در خارج از مخروط دید نیز امتداد می‌بینند در نمای کنجد؛ مشروط بر آن که تحریف مشهودی ایجاد نشود. در نمای بالا، در سمت جپ کشیده شده است. معمولاً در طراحی نمایهای داخلی، دیوارهای کناری بدترین مقوله، تقلیدی است از کیفیت کنارهای بنیایی ما.

استفاده از شبکه چهارخانه‌ای برای طراحی پریسپکتیوی

چهارخانه‌ای پریسپکتیوی تمثیل بسیار مفیدی است، به خصوص زمانی که شما «يا فضای پیچیده‌ای مجموعه‌ای از خطوط موازی و عمود برهم هستند. این خطوط، واحدهای هم اندازه‌ای را تشکیل می‌دهند که غالباً مریع شکل اند. هنگام طراحی پریسپکتیوی از آنها می‌توان به عنوان یک مرجع مطمئن برای اندازه‌ها، زاویه‌ها و تابعیات ندا استفاده کرد. به کارگیری سیستم شبکه‌ای، روش استانداردی برای طراحی اشیا با مقیاس دقیق است. شما اگر یک بار، یک شبکه چهارخانه‌ای رسم کنید، می‌توانید با نزدیکتر کردن یا تقسیم آن به قطعات کوچک‌تر، از آن بارها و با راه طراحی‌های خود بهره‌بگیرید. در موارد زیادی می‌توان تنها با به کارگیری یک شبکه، یکی از جزئیات کار را طراحی و یا مشکلی را بطرف ساخت بی آن که کشیدن کل آن ضرورت داشته باشد.




ترسیم شبکه پرسپکتیو یک نقطه‌ای



ابتدا محل ناظر را تعیین کنید. (ارتفاع
دید، فاصله نقطه دید تا پرده تصویر و غیره) در
پرسپکتیو یک نقطه‌ای، مرکز دید ناظر تعیین کنید
نقطه گز است.

از خط زمین، یک مستطیل به عنوان پرده
تصویر رسم کنید. چون خطوط موازی پرده
تصویر تغییر جهت نمی‌دهند، این مستطیل را
می‌توان به عنوان دیوار انتهای دید در نظر گرفت.

۲





طول و عرض مستطيل را با واحد های

هم اندازه در جهندی کنید. در این جا ارتفاع به

۸ واحد و پهنا به ۲ واحد تقسیم شده است.


محل ناظر کسی مثاباً به سمت چپ و ارتفاع دید او ۴ واحد بالاتر از سطح زمین است.

از هر یک از نقاط علامت گذاری شده، خطوطی به نقطه گریز متصل کنید. اگر نون صفحه به سطوح هم اندازه‌ای تقسیم شده است که این سطوح، به طرف نقطه گریز باریک می‌شوند.




برای تقسیم کردن این نوارها به شبکه


چهار خاندهای، داشتن نقطه گریز ۴۵ درجه ضروری است. از این نقطه خطی می‌کشیم تا خطوط موازی و عمود بر پرده تصویر را در نقاط مختلف قطع کند. نقاط بروخورد این خط بازارها، محل خطوط افقی شبکه را تعیین می‌کنند. در اینجا خط ۴۵ درجه از رأس مستطیل گذشته است.








زاویه رأس یک مریع، 90° درجه و زاویه قطر آن نصف زاویه رأس (یعنی 45° درجه) است. بنابراین هر قطر 45° درجه، خطوط موازی ای را در مریع به وجود می‌آورد.








برای یافتن نقطه گریز 45° درجه، فاصله نقطه دید تا بروده تصویر را بدست آورید و هم اندازه این فاصله را روی خط افق، در طرف راست یا چپ در نقطه گریز مرکزی مشخص کنید.
















ترسیم شبکه چهارخانه‌ای برای پرسپکتیو دو نقطه‌ای



پلان برای ترسیم پرسپکتیو یک نقطه‌ای



پلان برای ترسیم پرسپکتیو دو نقطه‌ای

۴۵ بودست اورد.

برای این کار به جای ترسیم یک شبکه پرسپکتیو دونقطه‌ای روی پلان و انتقال دشوار آن به نهاد، اندازه و تناسب چهارخانه‌ها به کمک نقاط مرجع، روی نموده تصویر در جه بندی می‌شود.

در پرسپکتیو دو نقطه‌ای تنها خطوط عمودی، موّزی پرده تصویر هستند و این یکی از تفاوت‌های اصلی پرسپکتیو یک نقطه‌ای با دو نقطه‌ای (دو پلان بالایی) است. به این دلیل، شبکه چهارخانه‌ای برای پرسپکتیو دو نقطه‌ای را نمی‌توان تنها با تعمیم اضلاع پرده تصویر به واحدی برای و اندازه گیری عمق آنها بازویه‌های




۱

نقشه دید ناظر را به نحوی که قبلاً توضیح داده شد تعیین و نقاط گزین را براساس زاویه موردنظر، برای دیدن شبکه چهارخانه، مشخص کنید.

در مثال مقابل، مرکز دید ناظر در طرف راست رأسی از پلان بوده که با پرده تصویر در تماس است.



۲

اکنون باید نقاط مرجع هر دویک از نقطه های گزین را پیدا کرد. برای تعیین یک نقطه مرجع، ابتدا فاصله نقطه گزین اول تا نقطه دید ناظر را بدست می آوریم. برای این کار، می توان دهانه یک بیکار را به این اندازه باز کرد. سپس سوزن پرگار را روی نقطه گزین اول گذارد و روی خط پرده تصویر، این فاصله را بین دو نقطه گزین علامت گذاری کرد. این محل، نقطه مرجع برای نقطه گزین اول خواهد بود. بدین ترتیب، فاصله نقطه گزین تا نقطه دید با فاصله نقطه گزین تا نقطه مرجع هم اندازه است. در نهایت، نقطه مرجع برای نقطه گزین چی، در طرف راست مرکز پیشی، و نقطه مرجع برای نقطه گزین راست، در طرف چپ مرکز پیشی واقع می شود.




از نقطه تاسیس پلان با پرده تصویر (خط افق) یک خط قائم به طرف خط زمین خارج کنید. محل تقاطع را نقطه صفر در نظر بگیرید و دو طرف آن را روی خط زمین با واحد های هم اندازه در جهه بندی کنید. این درجه بندی برای ترسیم شبکه پرسپکتیو استفاده می شود.

از مرکز خط زمین (نقطه صفر)، دو خط دور شونده به دو نقطه گز رسم کنید. با اتصال هر دوک از نقاط خط زمین (در این شال واحد هشتم) به نقطه مرجع مریوط به آن، می توان خط نقطه صفر به نقطه گز را درجه بندی کرد.



به روشنی که توضیح داده شد، خط دیگر، از نقطه گریز دو نقطه صفر را در همان واحد (هشتم) علامت گذاری کنید. گریز مقابله آنها وصل کنید. بدین ترتیب یک چهارضلعی براساس پرسپکتیو دو نقطه‌ای به دست می‌آید. در این مثال طول چهار ضلعی هشت در هشت است. با ترسیم قطر چهار ضلعی، یک نقطه گریز ۴۵ درجه بدهست خواهد آورد. نقطه گریز ۴۵ درجه هم برای حصول اطمینان از دقت طراحی و هم برای گسترش شبکه چهارخانه‌ای به کار می‌آید.

با مشخص کردن نقاط دیگر روی دو خط دور شونده، آنرا می‌توان در جنبندی کرد (نقطه این درجه بندی هم اندازه نیستند اما بهترین و بانظم کم می‌شوند). با اتصال این نقاط به نقطه‌های گریز مربوط، شبکه چهارخانه‌ها بوجود می‌آید.




۷

سطوح عمودی شبکه پرسپکتیو دو نقطه‌ای را می‌توان به کمک خط مرجع عمودی به دست آورد. برای ترسیم خط مرجع عمودی، کافی است که از نقطه صفر، یک خط قائم رسم و آن را با همان واحدهای خط زمین در جهندی کرد. قرینه هریک از این درجه‌ها را می‌توان روی دیگر خطوط قائم موازی با آن پیدا کرد.


برای این کار، هریک از درجه‌ها با خطوطی به دو نقطه کنار متصل می‌شوند. در این مثال ارتفاع 1° به طرف نقطه گزیر چپ و به درجه 8° متصل شده است.


۸


با یافتن قرینه درجات خط عمودی روی خطوط قائم موازی با آن، برایتی می‌توان شبکه عمودی را هماهنگ با شبکه افقی ترسیم کرد. در این مثال، به رابطه شبکه عمودی 1×8 با شبکه افقی و خط مرجع قائم توجه کنید.




W









4




5




6




7




8






9





10




11









تمرین

- ۱- پس از انجام ترسیمات طراحی شده در بیان فصل، به همان روش ترسیمات زیر را طراحی و ترسیم نمایید.
- (الف) کلاس درس
- (ب) اماق پذیرایی
- (ج) آتیله یک نقاش
- د) خیابان
- ه) بازار
- و) از یک پنجه محیط خارجی را طراحی نمایید.
- ۲- تصویر خطی ای از یک خیابان در صفحه قبل به شما داده شده است :
- (الف) خطوط افق و گزین آن را به دست آورید.
- ب) با استفاده از خط کش و براساس خطوط مبدأ (H.L و V.P) کل تصویر را ترسیم نمایید.